تهذيب المحتوى في ملف PDF

هل تحتاج إلى تهذيب النص أو تغيير موضع صورة ما داخل ملف PDF؟ ربما يمكنك إدخال التغيير في Adobe® Acrobat®، من دون الحاجة إلى العودة إلى المستند الأصلي.

1. أدخل تعديلات صغيرة على النص.

لتحرير نص في ملف PDF، اختر Tools (أدوات) > Advanced Editing (تحرير متقدم) > TouchUp Text Tool (أداة تهذيب النصوص). ثم، حدد النص المراد تغييره، واكتب النص الجديد لاستبداله.



استخدم أداة تهذيب النص لإجراء تغييرات صغيرة على النصوص.

بصورة عامة، تعتبر TouchUp Text tool (أداة تهذيب النصوص) مثالية في حال كنت تريد تغيير بضعة أحرف أو كلمات داخل النصوص. قد يظهر تحذير مفاده أن Acrobat لا يملك معلومات الخط الضرورية لإنشاء خط آخر مماثل للأصلي، لذلك تحقق من النتائج للتأكد من أن المظهر يلبي متطلباتك.

2. انقل كائناً ضمن الصفحة.

لنقل صورة أو مربع نص أو كائن مضمّناً، اختر أولاً Tools (أدوات) > Advanced Editing (تحرير متقدم) > TouchUp Object Tool (أداة تهذيب الكائنات). بعدها، استخدم TouchUp Object tool (أداة تهذيب الكائنات) لتحديد الكائن وسحبه إلى موقعه الجديد ضمن الصفحة.

استخدم TouchUp Object tool (أداة تهذيب الكائنات) لنقل كائن إلى موقع جديد.

3. تغيير حجم صورة.

لتغيير حجم صورة ما، اختر Tools (أدوات) > Advanced Editing (تحرير متقدم) > TouchUp Object Tool (أداة تهذيب الكائنات). ثم انقر فوق الصورة واسحب مقبض التحجيم حول حدود الصورة لتغيير حجمها. للمحافظة على نسب عرضها وارتفاعها الأصلية، اضغط على المفتاح Shift أثناء السحب.

4. قم بتدوير صورة.

بإمكانك تدوير صورة بمقدار 90 درجة. اختر Tools (أدوات) > Advanced Editing (تحرير متقدم) > TouchUp Object Tool (أداة تهذيب الكائنات). ثم انقر فوق الصورة باستخدام زر الماوس الأيمن (في نظام تشغيل Windows) أو انقر فوق الزر Ctrl (في نظام التشغيل Mac) واختر Rotate Clockwise (تدوير باتجاه عقارب الساعة) أو Rotate Counterclockwise (تدوير عكس اتجاه عقارب الساعة). كما يمكنك اختيار عكس الصورة أفقياً أو عمودياً.

بإمكانك تدوير أو عكس كائن ما.

5. تحرير صورة في تطبيق آخر.

إذا كنت تحتاج إلى إجراء تغييرات مهمة على الصورة، فاختر Tools (أدوات) > Advanced Editing (تحرير متقدم) > TouchUp Object Tool (أداة تهذيب الكائنات). ثم انقر فوق الصورة باستخدام زر الماوس الأيمن (في نظام تشغيل Windows) أو انقر فوق الزر Ctrl (في نظام التشغيل Mac) واختر Edit Image (تحرير صورة) أو Edit Object (تحرير كائن).

يقوم Acrobat بفتح برنامج Adobe Photoshop®، إذا كان مثبتاً، أو تطبيقاً آخر لتحرير الصور. احفظ الصورة بعد تحريرها. يتم تحديث الصورة تلقائياً ويتم عرضها في ملف PDF عند قيامك بتنشيط تطبيق Acrobat.

تلميح: لتحديد تطبيق آخر لتحرير الصور، قم بتغيير التفضيلات. اختر Edit *(تحرير) > Preferences (تفضيلات) (نظام التشغيل Windows) أو Acrobat > Preferences (التفضيلات) (نظام التشغيل Mac). ثم حدد TouchUp (تهذيب) من القائمة على الجانب الأيسر وانقر فوق Image Editor (محرر الصور) (للصور بتنسيق bitmap) أو Page/Object Editor (محرر الصفحات/الكائنات) (للصور الخطية المتجهة)، وحدد تطبيقاً مثبتاً على جهازك.*

الخطوات التالية:

- وزّع المستند للمراجعة.
- شارك المستند عبر البريد الإلكتروني.